

Siltr@

DCL- RLC - RNT

Se habilitan **nuevas columnas** en las que los usuarios podrán consultar el importe del DCL (calculado por el programa) y el RLC (siempre que previamente hayan leído la respuesta a la confirmación enviada).

La dinámica es muy sencilla y transparente para el usuario.


Para tener un DCL del programa, el usuario tiene dos opciones:

1) Generación de ficheros de bases ([\[Comunicación Ficheros>Ficheros bases\]](#))

2) Emisión de un borrador DCL ([\[Borrador > DCL\]](#) (observe la imagen siguiente en la columna derecha).

Con cualquiera de estas acciones, el usuario verá en la parte de la derecha el importe del DCL o liquidación. No es necesario que haya leído respuesta de la TGSS.

También tiene el botón [\[Ver desglose DCL\]](#) que podrá ver el detalle.




The screenshot shows the 'Sistema de liquidación directa' application window. On the left, a sidebar menu is visible with several sections: 'Comunicación ficheros' (highlighted with a red box), 'Básico', 'Avanzado', 'Respuesta' (with 'Leer respuesta' and 'Respuestas RLC' sub-options), 'Borrador' (with 'DCL' and 'RNT' sub-options), 'Confirmación' (with 'Fichero confirmación'), 'Ayuda' (with 'Ayuda'), and 'Siltr@' (with 'Acceso al programa'). The main area displays a grid titled 'Relación de cuentas de cotización'. The grid columns are: Emp, Nombre, CCC, Mes, Tr, Estado, Mj, DCL, RLC, Sel, and B. A single row is shown for 'EMPRESA DE PRUEBAS SL' with values: 15118158111, 1, Sol.Confirm., 1.523,56, 0,00. The 'DCL' and 'RLC' columns are highlighted with a red box. At the bottom right of the grid, there is a button labeled 'DCL' with the sub-option 'Ver desglose DCL' (also highlighted with a red box). At the very bottom of the window, there is a status bar with the text 'Número 3' and 'Conciliados 0'.

Observen que en la imagen, hay otra columna que es el RLC y tiene un importe de 0 euros. La razón es que esta imagen está tomada antes de leer la respuesta RLC

RESPUESTA RLC

Después de enviar la confirmación y obtener las respuestas de TGSS a estos ficheros, el usuario tendrá que acceder de nuevo al menu Sitr@ y pulsar en **[Respuesta>Respuesta RLC]** para proceder a su lectura.



Hay dos opciones:


PENDIENTES: el programa leerá los ficheros nuevos.

INDIVIDUAL: el usuario seleccionará el fichero para su lectura.

VOLVER A PROCESAR TODOS: teniendo marcado "Pendientes" procesará todos los ficheros.


Pulsando en **PROCESAR** el programa hará dicho proceso:

Esto permite a la aplicación obtener los cálculos efectuados por la TGSS.



Normalmente coincidirá con el DCL (calculado por el programa).

Una vez procesados, observen que en la columna de RLC ya nos muestra los importes indicando que no existe diferencias con lo calculado por el programa (botón verde) o por el contrario si existen habrá un botón de color rojo.



Además, el usuario, pulsando en **[Ver Desglose DLC]** en la parte inferior derecha puede ver el desglose entero, bases e importes. Y no solamente eso, podrá ver las bases e importes NÓMINA (calculado por el programa) y las bases e importes calculadas SILTRA (enviadas por TGSS).

The screenshot shows the 'Datos del RLC' window. At the top, it displays 'Empresa 100 - EMPRESA DE PRUEBAS SL', 'Liquidación L00', 'CCC 15118158111', and 'Mes enero'. The main area is a table with columns: Clave, Descripción, Base Nómica, Base Silitra, Importe Nómica, Importe Silitra, and E. The table lists various items with their corresponding values. A red box highlights the table area.

Clave	Descripción	Base Nómica	Base Silitra	Importe Nómica	Importe Silitra	E
500	CONTINGENCIAS COMUNES	3.998,88	3.998,88	1.131,68	1.131,68	
598	LIQUIDO CONTINGENCIAS COMUNES	0,00	0,00	1.131,68	1.131,68	
601	IT DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.998,88	3.998,88	39,99	39,99	
611	IMS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.998,88	3.998,88	33,99	33,99	
698	LIQUIDO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	73,98	73,98	
700	OTRAS COTIZACIONES	3.998,88	3.998,88	317,90	317,90	
798	LIQUIDO DE OTRAS COTIZACIONES	0,00	0,00	317,90	317,90	
998	LIQUIDO DE TOTALES	0,00	0,00	1.523,56	1.523,56	

CONTABILIZACIÓN RLC

Un cambio sustancial en la contabilización es el siguiente:

Si se ha procedido a la lectura del RLC de la TGSS siempre se contabilizará éste último.

De esta manera se evitan en la contabilización de los seguros sociales posibles diferencias entre el RLC de la TGSS y los cálculos del programa.

Por el contrario, si no hay lectura de RLC previa, se contabilizará el calculado por el programa como en ejercicios anteriores.


BLOQUEO DE NÓMINAS CON LECTURA RLC

Otro cambio importante, es que si el usuario ha leido un RLC la nómina se bloquea y no se podrá modificar.

Este bloqueo automático se debe a que si existe un RLC es una liquidación confirmada y por tanto, entendemos que es conveniente bloquearla.

Si queremos calcularla de nuevo, tendremos que DESBLOQUEAR la declaración.

Para el ello, con el botón derecho sobre la liquidación, se mostrará el menu contextual:



Una vez desbloqueada (desaparece el candado de la derecha) se podrá modificar la nómina.

Importante:

Si se hace cambios después de la lectura del RLC el usuario tendrá que generar un nuevo fichero de bases o bien, un nuevo borrador del DCL para que el programa genere de nuevo los cálculos en la columna del DCL.